

# xAI 社 (GROK) の API キー取得手順

この手順書では、xAI (エックスエーアイ) 社の AI「Grok (グロック)」を外部のシステム (リアルタイム音声会話サービスなど) から利用するための「API キー (AI を使うための専用のパスワードのようなもの)」を取得する方法をご案内します。


すべて英語の画面になりますが、手順通りに進めれば簡単に取得できますのでご安心ください。

## 【全体の流れ】

1. xAI の管理画面にアクセスする (p.2)
2. X (旧 Twitter) アカウントでログインする (p.3)
3. チーム (Team) を作成する (p.4)
4. お支払い情報 (Billing) の画面を開く (p.5)
5. クレジットを購入する (p.6)
6. 【おすすめ】残高不足を防ぐ「自動チャージ」の設定 (p.8)
7. API キーの発行 (★重要) (p.9)
8. API キーをコピーして保存する (★一番重要!) (p.11)

## 1. xAI の管理画面にアクセスする


まずは、API キーを発行するための管理画面（Console）にアクセスします。



- 1) ブラウザを開き、以下の URL をクリック（または入力）してアクセスします。  
<https://x.ai/api>
- 2) 画面上部のメニューから「API」という文字にマウスを合わせ、表示されたメニューから「API CONSOLE LOGIN（管理画面にログイン）」をクリックします。

## 2. X (旧 Twitter) アカウントでログインする


xAI サービスを利用するには、X (旧 Twitter) のアカウントが必要です。



- 1) サインイン画面が表示されたら、「**Sign in** (ログイン)」ボタンをクリックし、お持ちの X (旧 Twitter) アカウントでログインしてください。(※X のアカウントをお持ちでない場合は、となりの「**Create an account** (アカウント作成)」ボタンをクリックし、画面の指示に従って X のアカウントを新しく作成してください)

### 3. チーム (Team) を作成する


ログインすると、まずは AI を利用するグループ（チーム）の名前を決める画面が表示されます。

A screenshot of a web interface for creating a team. At the top, it says "Welcome to the xAI console" followed by "Let's start by giving your team a name". Below this is a section labeled "Team name" containing a text input field with the value "awareness-mosquito-vinegar" and a small circular refresh icon to its right. At the bottom of this section is a large, dark, rounded rectangular button with the text "Create team" in white.

- 1) 「**Team name**（チーム名）」の入力欄に、好きなチーム名を入力します。（例：ご自身の名前や会社名など、何でも構いません）
- 2) 「**Create team**（チーム作成）」ボタンをクリックします。

#### 4. お支払い情報 (Billing) の画面を開く

GROK の API を利用するには、事前に「クレジット（前払い式のポイントのようなもの）」を購入する必要があります。



- 1) 画面左側のメニューから「**Billing**（支払い）」をクリックし、お支払い情報の画面を開きます。

## 5. クレジットを購入する


AI を利用するための前払いポイント（クレジット）を購入します。

### 【Voice Agent API の課金とクレジットカード残高に関する注意点】


- ・ Voice Agent API は「従量課金制」です。AI との音声会話の利用時間やデータ処理量に応じて、購入したクレジットが消費される仕組みです。
- ・ そのため、サービスを利用する人数や頻度によって、課金される金額に影響します。クレジット残高が不足して AI が利用停止にならないよう、登録するクレジットカードの利用可能枠（デビットカード等の場合は口座残高）には余裕を持たせておいてください。

一般的なクレジットカード残高（利用可能枠）の目安：

- ・ ユーザー1 名あたりの利用（1 日 10～30 分程度、毎日会話する場合）
  - 👉 月額 15～45 ドル（1 ドル 160 円の場合、約 2,400～7,200 円）
- ・ 10～30 名規模のチームでの利用
  - 👉 月額 150～1,350 ドル以上（1 ドル 160 円の場合、約 24,000～216,000 円以上）



- 1) 画面の中央にある「**API spend management**」という項目から、「**Purchase credits** (クレジット購入)」ボタンをクリックします。



- 2) クレジット購入画面が表示されたら、購入したい金額を入力します。(※初めての方は、お試しとして5～10程度の少額を入力することをお勧めします。まずは少額で購入して実際の消費ベースを確認し、必要に応じて次ページの「自動チャージ」を設定すると安心です)
- 3) 「**Checkout** (お支払いへ進む)」ボタンをクリックします。
- 4) クレジットカード情報を入力する画面が表示されますので、画面の指示に従ってカード番号を入力し、購入を完了させてください。

## 6. 【おすすめ】残高不足を防ぐ「自動チャージ」の設定

クレジットの残高がゼロになると、AIが一時的に利用できなくなります。これを防ぐために、自動でクレジットを購入（チャージ）する便利な設定をしておきましょう。

The screenshot shows the 'API spend management' interface. On the left, under 'Credits', the balance is '\$0.00'. Below this are buttons for 'Purchase credits' and 'Redeem promo code'. On the right, under 'Auto top-ups', there is a message 'Add a payment method to enable auto top-ups' and a button 'Add payment method'. At the bottom, a status bar indicates 'Activating your credits. This usually takes a few seconds.'

- 1) 前ページと同じ「Billing（支払い）」画面の中にある「**Add payment method**（支払い方法追加）」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Auto top-up' settings page. At the top right, a toggle switch is labeled with a red circle and the number 1. Below it, the text 'Automatically purchase credits when your balance drops below a certain amount. Limited to 5 top-ups per 24 hours to prevent unexpected charges.' is shown. Then, there are three input fields: 'When credit balance drops below' (labeled with a red circle and 2) containing '\$ 5', 'Top-up amount' (labeled with a red circle and 3) containing '\$ 25', and 'Maximum total top-ups value per month' (labeled with a red circle and 4) containing '\$ 800'. At the bottom are 'Cancel' and 'Save' buttons.

- 2) 「**Auto top-up**（自動チャージ）」の設定画面が表示されますので、以下の順に設定します。


- ① 右上のスイッチ：クリックして「ON（色がつく状態）」にします。
- ② **When credit balance drops below**：残高が「何ドルを下回ったら」チャージするかを入力します。
- ③ **Top-up amount**：自動的に「何ドル分」チャージするかを入力します。
- ④ **Maximum total top-ups value per month**：1 か月の自動チャージの「**上限額**（何ドルまでか）」を入力します。（使いすぎを防ぐための安心設定です）

- 3) 最後に「**Save**（保存）」ボタンをクリックします。




## 7. API キーの発行 (★重要)

いよいよ API キーを発行します。今回は「音声会話サービス」で利用するための専用設定を行います。



- 1) 画面左側のメニューから「**API Keys** (API キー)」をクリックします。
- 2) 画面右上の黒いボタン「**Create API Key** (API キー作成)」をクリックします。



3) 作成画面が表示されるので、以下の4つを設定します。

① **Name** (名前)

👉 後で見えてわかりやすい名前を自由に入力します。(例:「voice-api」など)

② **Restrict access** (アクセス制限)

👉 スイッチをクリックして「ON」にします。(※ここをONにすると詳細設定が開きます。今回は音声専用にするため、AIモデル (Models) 一覧の「Image models (画像)」「Video models (動画)」のチェックをすべて外し、API (Endpoints) 一覧の「Voice (音声)」以外のチェックをすべて外してOFFにしてください)

③ **Custom rate limits** (利用制限)

👉 通常はそのまま「OFF」で大丈夫です。


④ **Expiry date** (有効期限)

👉 通常はそのまま「OFF」で大丈夫です。

4) すべて設定できたら、右下の「**Create API key** (API キー作成)」ボタンをクリックします。

## 8. API キーをコピーして保存する（★一番重要！）

API キーが発行されると、完了画面が表示されます。このキーは絶対に他人に教えないようにしてください。



- 1) 画面上に「Make sure to copy your API key now as you won't be able to see it again. (二度と表示されないため、今すぐ API キーをコピーしてください)」というメッセージと、長い文字列（API キー）が表示されます。
- 2) 文字列の右側にあるコピーボタン（四角が2つ重なったマーク）をクリックしてコピーし、パソコンのメモ帳などに貼り付けて大切に保存してください。（※この画面を閉じると、二度とこの API キーを見ることはできません。もし分からなくなってしまった場合は、もう一度作成しなおす必要があります）

以上で、xAI（GROK）の API キー取得手順は完了です。お疲れ様でした。